

Release

Y24Q3



RELEASE
NOTES

ASPECT4

Foundation


ASPECT4 Foundation Y24Q3

Opdatering: 256478


Nedenstående rettelser i Y24Q3 og en beskrivelse af opdateringsprocessen.

Nye funktioner

Komponent	Beskrivelse
ABC	Modtagelse ved restservice Den modtaget fil placeres på ifs'en og det er profilen, der afgør hvordan filen skal behandles. Det er fx muligt at modtage en fil, men ej behandle filen, men danne et nyt ABC-dokument med information til videre behandling fx håndtering af PDF eller videre kald af url, da der skal hentes flere oplysninger
ABC	Kryptering ved FTP Nu kan der på angives TLS 1.2 på FTPS profiler.
ABC	OCR Forbedring af håndtering af datoer og beløb Muligt at styre via partner (debitor/kreditor) om scanningen skal stoppe i appl. 245 før dannelse af dokument.
Attachments	Flytning af attachments til anden dokumentkategori Det er nu muligt at flytte et attachment fra en dokumentkategori til en anden. Det gøres ved at højreklikke på attachment og vælge 'Flyt til' Autorisation på oprindelige attachment, flyttes ikke med over på den nye dokumentkategori.
Attachments	Filtrering og sortering af attachments Det er nu muligt at filtrere og sortere oversigten over attachments. Det gøres som i øvrige tabeller, ved at klikke på kolonneoverskrifterne. Sorteringen og

	<p>filtreringen huskes automatisk (pr. applikation) til næste gang man kalder attachments oversigten.</p>
Attachments	<p>Hurtig filtrering af attachments</p> <p>Ved at klikke på nøglefelter i venstre side af visningsbilledet, bliver oversigten over attachments filtreret. Der vil dermed kun blive vist attachments for det nøglefelt, der er klikket på. Hvis ctrl tasten nede holdes ned mens der klikkes, kan der markeres flere nøglefelter samtidigt. Hurtig filtrering er ad hoc filtreringer, og disse lagres ikke.</p>
Client	<p>Luk faner i klienten</p> <p>På åbne applikationsfaner er der på højreklik menuen kommet nogle nye funktioner.</p> <p>Fremover vil det være muligt at lukke faner til højre, venstre, alle eller alle andre faner.</p> <p>Eksempel:</p> 
Client	<p>Skift af kommunikationsformen fra proxy server til traditionel kommunikation (og modsat)</p> <p>Hvis forudsætningerne er tilstede, vil kommunikationen mellem klienten og serveren gå gennem en proxy server. Dette giver flere fordele. bl.a. vil klienten kunne genetablere forbindelsen, hvis der er små udfald på nettet.</p> <p>Under det Store A / Filer / Indstillinger / Globale indstillinger vil den/de systemansvarlige kunne slå denne kommunikationsform fra, såfremt der måtte opstå behov for dette.</p> <p>Bemærk, ændringer under Globale indstillinger vil gælde for alle brugere, som anvender den pågældende klient.</p>
Client	<p>Ny genvej</p>

	<p>Det har hidtil været lidt besværligt at forlade et skærmbillede ved at trykke enter, hvis fokus har været i et memofelt (tekstblok). Det skyldes at enter i et memofelt jo i sig selv giver et linjeskifte. Med ctrl+tab har det været muligt at forlade feltet for så at trykke enter.</p> <p>Nu supportere klienten genvejen ctrl+alt+enter i et memofelt, så der kan trykkes enter til skærmbilledet uden at man behøver forlade feltet.</p>
Client	<p>Layoutdesigner</p> <p>Via klientens layout designer er det som bekendt muligt at ændre på rækkefølgen af felter og at lukke/inaktivere felter.</p> <p>Hidtil er ændringer for feltparten radiobuttons ikke blevet lagret, og er dermed hidtil forsvundet ved en genstart af klienten.</p> <p>Nu lagres også ændringer vedrørende radiobuttons.</p>
Client	<p>Import fra Excel regneark er forbedret</p> <p>Import fra et Excel regneark (via ikonet i ribbon på tabelfanen) er optimeret.</p> <p>Det er selve udvælgelsen af regnearket, der skal importeres, som er optimeret. Det betyder, at det går væsentligt hurtigere. Derudover er funktionen ændret, så det fremover kun er filer af typen Excel, der vises.</p>
Client	<p>Anvendelse af authenticator app ved oplåsning af klienten</p> <p>Hvis man anvender single sign-on og ikke har et kodeord tilknyttet IBM i brugerprofilen, har det hidtil ikke været muligt, at låse en låst klient op. Det har man nemlig hidtil kun kunnet gøre ved at indtaste netop kodeordet.</p> <p>Nu kan man konfigurere en authenticator app, og derved låse sin klient op.</p> <p>Konfiguration af authenticator app sker under server indstillingerne i klientens indstillinger. Anvend knappen 'Opsæt MFA':</p>

	
DocManager	<p>Diverse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Understøttelse af ny MasterCard FTPS server teknologi • Follow Me printere kan nu også benyttes ifm. udskrifter gennem DocPost • Via afsnit 0663 og feltet 'Anvend aktuelle brugeroplysninger' kan man nu angive, at evt. svar på afsendte e-mails, skal sendes retur til den aktuelle bruger
Foundation	<p>Tablet med steppingstone link pr. program/billede</p> <p>Tabellen AS4ALKT1 udgår i næste release. Brugen af AS4ALKT1 blev erstattet af tabellen AS4ALKT2 i release 6, hvorfor AS4ALKT1 slettes i næste release.</p>
Foundation	<p>Generelle registre afsnit 0647 udgår</p> <p>Det generelle registre afsnit 0647 udgår med denne release. Afsnittet har været benyttet til konfiguration af kalenderintegration mod Office365. Integrationen er dog blevet forbedret, så derfor kan dette afsnit udgå. Fremover foretages konfigurationen via appl. 0264.</p>
Foundation	<p>Oprydning via applikation 0529</p> <p>Der er nu kommet mulighed for at foretage oprydning i tabellen AS4ACLT1 ('Access control logging'). Tabellen benyttes til lagring af logins på ASPECT4. Via en ny applikationsparameter til oprydningskørslen (applikation 0529), kan det opsættes hvor mange dage disse logging oplysninger ønskes gemt.</p>
Foundation	<p>DMS</p> <p>Via opsæt er det nu muligt at hente EAD-dokumentet automatisk.</p>
Foundation	<p>Vedligehold af koder/passwords (applikation 0264)</p>

Når man redigerer indgange i applikation 0264, initieres kodefelter ikke blot med blank længere. Nu vises koderne skjulte, som vist nedenfor. Hermed risikerer man ikke længere, at få blankstillet koder ved blot at trykke enter til billedet.

Nøgleinformationer

SYSTEMNUMMER	400
LØBENUMMER	1

Vedligehold kodeord til office365

Detaljer

BESKRIVELSE	Office365 - kodeord til certifikat
HINT	EG400.OFFICE365.PASSWORDCERTIFICATE
FIL MED CERTIFIKAT *
KODEORD TIL CERTIFIKAT *
CLIENTID *
TENANT *

Fejlmeldte funktioner og u hensigtsmæssigheder

Komponent	Beskrivelse
ABC	Json til XML Hvis der optrådte kantede parenteser ([eller]) i et feltnavn, så fejlede XML parseren tidligere. Dette rettet ved at fjerne disse 2 tegn ved dannelse af XML'en.
Client	Skift mellem kolonnesæt I tabeller kan man fjerne/flytte kolonner, ændre kolonneoverskrifter osv. Og gemme dette opsæt, så det kan anvendes senere.

	<p>Har man gemt flere kolonnesæt, kan man skifte mellem disse. Tidligere blev fluebenet ikke korrekt sat ved det sidst anvendte kolonnesæt.</p> <p>Denne fejl er rettet.</p>
Client	<p>Skift mellem kolonnesæt</p> <p>I tabeller kan man fjerne/flytte kolonner, ændre kolonneoverskrifter osv. Og gemme dette opsæt, så det kan anvendes senere.</p> <p>Har man gemt flere kolonnesæt, kan man skifte mellem disse. Tidligere blev fluebenet ikke korrekt sat ved det sidst anvendte kolonnesæt.</p> <p>Denne fejl er rettet.</p>
Foundation	<p>Knappen 'Selekter værdi'.</p> <p>Denne knap bruges ikke længere. I stedet for, skal der anvendes filtrering. Dette gælder for appl. Yderligere nøgleinformationer (0168), Sammensatte nøgler (0169), Activity Stream Systemopslagstyper (0170) og Vedligehold mailgrupper (0214).</p>
Foundation	<p>Vedligehold af jobrobot</p> <p>For jobrobot indgange, der er af typen kommando (*CMD), vises nu hele kommandoen i listen.</p>

VIGTIG information

Komponent	Beskrivelse
-----------	-------------

ASPECT4 keystore skal være konfigureret

I en tidligere release introducerede vi i ASPECT4 en ny og mere sikker opbevaringsmetode til kodeord og andre elementer, der skal opbevares sikkert og krypteret. Med den tilhørende applikation 0264, kan man vedligeholde oplysninger i denne keystore.

Hidtil har denne keystore kun været taget i anvendelse i begrænset omfang, så det har derfor ikke været et krav at keystoren har været konfigureret. Det ændres nu, og således er det et krav, at keystoren er konfigureret.

Efter modtagelse af Y24Q3 forsendelsen, kan man med option 9 teste om keystoren er konfigureret korrekt. Dette testes også automatisk ved installation af forsendelsen, og installation vil ikke være mulig hvis keystoren ikke er konfigureret.

Konfiguration af keystoren handler alene om at vælge en såkaldt master key. Denne skal være minimum 12 tegn lang. Husk at opbevare master keyen et sikkert sted efterfølgende.

Foundation

Gør følgende for at danne keystore:

På en kommandoline udføres: EG0609ZA + F4

Indtast den valgte master key to gange i de to tilhørende felter.

Master Key number skal være 4 (er også default).

Hvis dette udføres af en EG konsulent, vil konsulentten aftalte master key informationen med kunden.



```
Setup Key Management (EG0609ZA)
Type choices, press Enter.
Master key . . . . . Indtast kodeord
Master key repeated . . . . . Indtast kodeord
Master Key number . . . . . 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
```

Se evt. beskrivelsen PASSWORD for mere information om dette.

Installationsaktiviteter FØR indlæsning

Konsolskærm

- Der skal anvendes konsolskærm ('grøn skærm') til alle de her nævnte installationsaktiviteter (ASPECT4 Client må ikke benyttes).

Modtagelse af software

- Sign på med din egen bruger og udfør 'Installér ASPECT4 software' (applikation 0590). Udføres med 'Modtagelse' (option 1).

Indlæsning

EGSERVER eller VAP-subsystem

- Subsystemet EGSERVER **skal** lukkes. Dette gøres med kommandoen:

ENDSBS SBS(EGSERVER) DELAY(30) ENDSBSOPT(*NOJOBLOG).

(ved indlæsning i test er det ikke nødvendigt at lukke EGSERVER, men sørg for at alt er lukket ned i testmiljøet. Når EGSERVER har været genstartet i løbet af natten, vil testmiljøet kunne bruges igen. Alternativ kan alt genstartes igen via appl. 0653)

Installation

- Når EGSERVER er stoppet (kontrolleres vha WRKSBS), skal opdateringen installeres. Dette gøres i applikation 0590 'Installer ASPECT4 software'. Vælg option 2 'Install'.

• Husk at lave sign-off EFTER opdateringen er installeret.

Installationsaktiviteter EFTER indlæsning

	<p>Foretag sign off og sign på igen.</p> <p>Opdateringen her indeholder nye menuprogrammer, som skal aktiveres. Den brugeren, som er logget på, foretager en ekstra sign off og sign on, inden der kommer andre brugere på i miljøet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis de nye menuprogrammer ikke er aktiveret, vil det kunne tage lang tid at lave sign on.
	<p>Konverteringskørsler</p> <p>Sign på igen med din egen bruger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vælg applikation 0690 'Konverteringskørsler'. Vælg system 400. Igangsæt konverteringen med F16. <p>Det er vigtigt, at konverteringen sker i det miljø, der skal opdateres.</p>
	<p>Start EGSERVER (eller VAP)</p> <p>Subsystemet EGSERVER skal startes. På en kommandolinje bruges kommandoen STRSBS SBSD(EGSERVER). Med EGSERVER startes automatisk alle de servere, der er nævnt i applikation 0653.</p> <p>(Skal der installeres andre opdateringer, som kræver at EGSERVER ikke må være startet, så vent med dette punkt til senere).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • DocManager skal genstartes på de maskiner, hvor den i forvejen er installeret. (Dette kan først gøres, når EGSERVER (eller VAP'en) er startet)
	<p>Citrix/Terminalservers</p> <p>Er ASPECT4 klienten installeret på en Citrix/terminalserver, skal denne opdateres via en import kommando.</p> <ul style="list-style-type: none"> • På EG's deploymentside (f.eks. http://SERVER:1045/client/) 3 knappe 'read more ' findes en vejledning i, hvordan cashen opdateres. Husk at når importkommandoen udføres, skal servernavn mv. stå præcis som i jnlp filen. <p>I applikation 0361 'System level' kan man via F16 'Client Oplysninger' få vist, hvilken sti, klienten kan importeres fra (og dermed også hvordan man kommer ind på EG's deploymentside).</p>

Robotter

- Bemærk - Der er ved opdatering ikke nogen sikkerhed for at applikationer, der er anvendt i virksomhedens robotter, er uændrede. Robotter, der tilgår ændrede applikationer, kan fejle – og skal derfor optages forfra. Det er i øvrigt et generelt vilkår for Robotics produkter, at det efter software opdatering er vigtigt at teste anvendte/kritiske robotter.